

Grundsätzliche Posterdrucker-Einstellungen

05/10/2026 07:53:38

FAQ Article Print

Category:	Drucken	Votes:	1
State:	public (all)	Result:	100.00 %
Language:	de	Last update:	09:28:39 - 01/27/2026

Keywords

Poster, Drucker, Drucken, Druckkosten, Druckereinstellungen, Einstellungen, A0, A1, Format, falsch, Plotter

Symptom (public)

Die Einstellung beim Posterdruck liefert nicht das gewünschte Ergebnis, das ich gerne hätte.

Problem (public)

Es kommt nichts raus

oder

Es ist ein falsches Format gedruckt worden

Solution (public)

Allgemeines (egal ob bei A1 oder A0)

- den Posterdrucker auswählen
- bei mehreren Seiten nur eine Seite auswählen
- Eigenschaften des Druckers -> alles so lassen (Hochformat etc.)
- Button "Erweitert"
- als Format "ISO A0" auswählen

- bei Grafik die True-Type-Schriftart auf "als Softfont in den Drucker laden" stellen

- bei Postscript-Optionen von Geschwindigkeit auf "Portabilität optimieren" stellen und

Falls A0 gedruckt werden soll, drehen sie das Orginaldokument ins Hochformat 1189mm hoch, 841mm breit.

Falls A1 gedruckt werden soll, drehen sie das Orginaldokument ins Querformat 594mm hoch, 841mm breit.

- Beim Abschneiden von erwünschten weißen Rändern siehe [1]FAQ# 1000206.
- Bei Postscriptfehlern siehe [2]FAQ# 1000182.
- Falls der Auftrag angenommen, aber nicht ausgeführt wird: [3]FAQ# 500059.

[1] <https://support.rz.tu-bs.de/znuny/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=206;Nav=>

[2] <https://support.rz.tu-bs.de/znuny/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=182;Nav=>

[3] <https://support.rz.tu-bs.de/znuny/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=59;Nav=>